

Instrukcja przenoszenia licencji między komputerami.

Poniższa instrukcja opisuje proces przenoszenia licencji z jednego komputera na drugi za pomocą programu DIGITIZERV5-RUS (Remote Update System).


Do przeniesienia licencji nie potrzeba Klucza Licencyjnego ani połączenia z Internetem.

Aby dokonać transferu licencji konieczne jest, aby komputer, z którego przenosimy licencje był sprawny.


Zaleca się, aby transfer licencji wykonywany był przez doświadczonych użytkowników komputerów.

Przed rozpoczęciem przenoszenia licencji zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją.

- I. Skopiuj program DIGITIZERV5-RUS.exe na nośnik USB. Podczas całej procedury przenoszenia licencji będzie trzeba użyć tego samego urządzenia USB na obu komputerach.
- II. Tworzenie pliku ID na nowym komputerze:
 - 1) Zainstaluj program JANOME DIGITIZER V5 na nowym komputerze (**NIE URUCHAMIAJ GO**).
 - 2) Uruchom ponownie komputer w celu dokończenia instalacji.
 - 3) **WAŻNE – NIE URUCHAMIAJ PROGRAMU JANOME DIGITIZER V5.** Jeśli to zrobisz, zużyjesz kolejną licencję do swojego programu.
- III. Na nowym komputerze uruchom program DIGITIZERV5-RUS z pamięci USB.




- 1) Wybierz zakładkę „Transfer license” (1).
 - 2) Kliknij na „...” przy „save recipient information to” i zapisz informację ID o nowym komputerze na pamięci USB (musisz sam nadać nazwę pliku) (2).
 - 3) Dokończ proces zapisu informacji za pomocą przycisku „Collect and Save Information”.
 - 4) Kliknij „OK”, zamknij program DIGITIZERV5-RUS i wypnij pamięć USB z komputera.
- IV. Kopiowanie licencji ze starego komputera.



- 1) Upewnij się, że program hafciarski JANOME DIGITIZER jest zamknięty.
- 2) Podłącz pamięć USB do **starego** komputera.
- 3) Uruchom DIGITIZER V5-RUS.exe z dysku USB.
- 4) Wybierz zakładkę „Transfer license” (1).
- 5) Zaznacz istniejącą licencję (2).
- 6) Kliknij na „...” przy „Read the recipient information file from” (3) i wybierz plik ID który utworzyłeś wcześniej na dysku USB.
- 7) Kliknij na „...” przy „Generate the license transfer file to” (4) i utwórz plik z licencją .h2h na dysku USB (musisz sam nadać nazwę pliku).
- 8) Kliknij przycisk „Generate License Transfer File” (5). Zatwierdź klikając „Yes”.
- 9) Kliknij „OK”, zamknij program DIGITIZER V5-RUS i wypnij pamięć USB z komputera.

V. Instalowanie licencji na nowym komputerze.



- 1) Podłącz pamięć USB do nowego komputera.
- 2) Uruchom program DIGITIZER V5-RUS z dysku USB.
- 3) Wybierz zakładkę „Apply License File” (1).
- 4) Kliknij na „...” przy „Update file” (2) i wybierz swój plik z licencją w formacie .h2h z dysku USB .
- 5) Kliknij na „Apply Update” (3).
- 6) Po otrzymaniu komunikatu o pomyślnym zakończeniu transferu , zamknij program DIGITIZER V5-RUS i wypnij pamięć USB z komputera.

VI. Możesz uruchomić program na nowym komputerze.

Uwaga: jeśli podczas uruchamiania zostałeś poproszony o podanie klucza licencyjnego – **NIE** podawaj go. Oznacza to że transfer nie został wykonany poprawnie. Przeczytaj instrukcję jeszcze raz i upewnij się, że nie pominąłeś żadnego kroku.

Jeśli transfer został wykonany prawidłowo program powinien działać poprawnie na nowym komputerze. Jednocześnie przestani działać na starym.

Jeżeli masz problemy z przeniesieniem licencji, to skontaktuj się ze swoim dostawcą oprogramowania.